

POP設定マニュアル

- ・メール設定(Outlook) 編

■基本設定情報

メーラー設定

	ぶららドメインで利用	独自ドメインで利用
電子メール送信者	任意の名前(会社名など。例 PLALA)	
メールアドレス	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
メールアカウント	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
POP アカウント (MacOS の場合)POP アカウントは MacOS 特有の設定情報です。	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
メールパスワード	ぶららからお送りしたメールサーバ用ログインパスワード	
受信メールサーバ (POP3/POP)	bzmail.plala.or.jp	
送信メールサーバ(SMTP)	bzmail.plala.or.jp	

メール設定の基本情報を左に示します。

メールソフトの仕様や機能等につきましては、各製造元にお問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

■アカウント設定

メーラー設定



- ①アカウント設定画面が表示されます。
- ②設定を変更・確認するアカウントを選択する。
- ③“変更”を選択する。

■アカウントの変更

アカウントの変更
✕

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(Q):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル

①“アカウントの変更”画面が表示されます。

②各種設定情報をインプットする。
(ユーザ情報)
 名前: 表示名をインプット
 電子メールアドレス: メールアドレスをインプット
(サーバー情報)
 アカウントの種類: POP3を選択する
 受信・送信サーバー情報をインプットする。
(メールサーバへのログオン情報)
 アカウント名: メールアドレス
 パスワード: 設定情報をインプット

以上で設定を終了。

■アカウントの変更

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

①“送信サーバー”を選択。

②“送信サーバー (SMTP) は認証が必要”にチェックを入れ、“受信メールサーバーと同じ設定を使用する”を選択する。

■アカウントの変更

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

① “詳細設定” を選択。

② 各種設定情報を入力する。
(サーバーのポート番号)
受信サーバー: 110
送信サーバー: 587

(その他の情報)
使用環境によって設定。

以上で設定を終了し“OK”をクリック。